

## Installation af ekstra/ny computer på net

### *Forudsætninger på computeren:*

- a) Man skal sikre sig, at brugeren som anvender BOSS er enten lokal administrator eller har skriveadgang i minimum C:\bosslokal og C:\Programmer (x86)\Boss Informatik\BOSS Informatik  
Bemærk at på Windows 10 er der særlige rettighedsforhold (se selvstændigt dokument på [www.bossinfo.dk](http://www.bossinfo.dk))
- b) Når man installerer, kan det være klogt at have administrator rettigheder
- c) Forudsætningen ved net-installationen er, at de andre computere også kører nyeste version af BOSS. Ellers bør disse først opdateres. Se vejledningen på [www.bossinfo.dk](http://www.bossinfo.dk)
- d) Windows UAC skal være slået helt fra – som minimum, når man installerer og laver BDE-ændring.  
Dette gøres mest effektivt ved i registreringseditor at finde nøglen  
HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policyes\System  
og her ændre værdien EnableLUA til et 0. Kræver efterfølgende genstart.

### *Installation*

- 1) Start med fra [www.bossinfo.dk](http://www.bossinfo.dk) under ”Nyeste version” at downloade BOSS BDE-grundpakke, som sikrer, at selve databasegrundlaget for BOSS installeres.  
Bemærk, at der er 2 versioner:

#### **64 Bit**

- Download og kørs installationsprogrammet
- Svar bekræftende til alle indstillinger som er prædefineret – også selvom noget af det kommer på portugisisk (!)
- Afsluttende startes automatisk Alias-programmet. I første omgang vælges her blot ”Indsæt standard-værdier” og man sætter et flueben i at man benytter en version af Windows efter XP
- Klik på ”Accepter ændringer” og luk programmet

#### **32-Bit:**

- Udpak denne fil (til mappen C:\Boss\_update)
- Gå til mappen C:\Boss\_update og start SETUP-programmet. Svar bekræftende til alle spørgsmål.
- Start IKKE programmet tilsidst.

- 2) Opdatering til nyeste version af BOSS
  - Tilbage på [www.bossinfo.dk](http://www.bossinfo.dk) hentes nu grundversion af BOSS 6 og installationsprogrammet køres. Igen svares blot bekræftende til alle indstillinger (denne gang er der ikke noget portugisisk)
- 3) Tilsidst hentes nyeste versionsopdatering/rettelsesfil (pt version 6.2). Det er et selvudpakkende program der køres og automatisk finder korrekt programmappe (forsøg ikke at ændre denne)
- 4) (Hvis 64bit)

- Gå til mappen C:\Programmer (x86)\Boss Informatik\Boss
  - Find filen "3of9.ttf" (eller blot "3of9". Højreklik og vælg "Installer"
- 5) Opsætning af BDE på computere hvor databasen ligger på et netværksdrev
- På alle maskiner, der skal benytte den fælles version af BOSS skal "pegepinden" til BOSS-data nu opsættes.  
Til brug for dette startes programmet ALIAS.EXE, der ligger i mappen C:\Programmer (x86)\Boss Informatik\Boss
  - Udskift nu "mappen til databasen Rene" med "F:\WINBOSS\RENE\" (eller andet tilsvarende, hvis drevbogstavet er anderledes). *Er man i tvivl om placeringerne anbefales det at åbne ALIAS.EXE på en allerede kørende BOSS-maskine og aflæse indstillingerne her. Det er vigtigt, at de er ens på alle computere).*
  - Udskift tilsvarende "Mappe for databasen til Winboss" med f.eks. "F:\WINBOSS\".
  - Udskift "Net Dir" til at være "F:\Winboss".
  - Sæt "Local Share" til True
  - Sæt flueben i "Benyt windows version senere end XP"
  - Klik på "Accepter ændringer" og luk programmet
  -

Computeren er nu klar til at køre.

Andre ting der skal installeres:

- Stregkodescanner skal bare tilsluttes
- Bonprinter skal installeres og vælges: Se nedenfor
- Sørg for at opsætte windows-printer til at det IKKE er Windows, der styrer standard-printer, men at man har en fast standardprinter (A4-laser)
- Underskrift-plade skal installeres som beskrevet i den medfølgende installationsvejledning

De computere, der er "nye" på nettet, skal evt. have opsat drivere og tilslutning til termoprinter i henhold til vejledningen. Vejledning til dette står i BOSS' hjælpesystem under "Arbejdsgange i BOSS".

Bemærk, at bonprinteropsætning er lokal. Hvis man på en computer ikke benytter termoprinter, kan den derfor sagtens kobles af uden at det påvirker de øvrige computere.

Husk - at når man henter en ny opdatering af BOSS fra vores hjemmeside, skal denne installeres på alle BOSS-arbejdsstationer i nettet, mens databasen kun skal opdateres fra en enkelt.